## Tipps & Tricks ARRIBA® planen

### PDF direkt aus Tabelle drucken



SOFTWARE AG

#### **BESCHREIBUNG:**

Mit der AVA-Software ARRIBA® können verschiedenste Ausgaben/Ausdrucke erstellt werden. Ob dies Papierdrucke auf Basis vordefinierter Druckvorlagen, Dateiausgaben als PDF®, Microsoft®-Word® oder Microsoft®-Excel® sind, können Sie als User selbst bestimmen und diese weiters in deren Optionen beliebig anpassen.

Mit ARRIBA® können Sie aber auch direkt aus jeder in ARRIBA® vorhandenen Tabelle, deren Inhalt in ein PDF®-Format ausgeben. Das funktioniert sehr schnell und einfach und liefert eine übersichtliche Ausgabe Ihrer Tabelle.

#### In ARRIBA® wird wie folgt vorgegangen:

Die Ausgabe einer Tabelle in eine PDF®-Datei wird anhand der Module Ausschreibung und Preisspiegel erläutert. Natürlich stehen Ihnen diese Funktionalitäten bei jeder vorhandenen Tabelle zur Verfügung.



Projektverwaltung 🔃 🌯  Projekte Präsentationen 00012010 V1 📝	PI	ojekte\Präsen	tationen\0	00012010 V1 - 01 (Auss) - LV 01 🔯						
LV: 01 - Baumeisterarbeiten		OZ	Тур	Kurztext	Menge	ME	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtbetrag
□ SS 01 Baustellengemeinkosten		01	LV	Baumeisterarbeiten						12.326,8
☐	<b> </b>	01.	LG	Baustellengemeinkosten						3.989,7
- № 01 Einmalige Kosten der		01.11.	ULG1	Zusammenfassung der Baustellengemeinko						2.050,0
		01.11.01	GT	Einmalige Kosten der						
© 02 Zeitgebundene		01.11.01A.	FT	Einrichten der Baustelle	1,00	PA	500,00	300,00	800,00	800,0
\$ 02A. Vorhaltekosten eigene Baubetrieb		01.11.01B.	FT	Räumen der Baustelle	1,00	-	480.00	250,00	650,00	650,0
\$ 02C. Vorhaltekosten SiGe Baubetrieb		01.11.02	GT	Zeitgebundene						
☐ S 18 System-Gerüste		01.11.02A.	FT	Vorhaltekosten eigene Baubetrieb	5,00	Vo	50,00	10.00	60,00	300.0
№ 01 System-Gerüst (System-G.) als		01.11.02C	FT	Vorhaltekosten SiGe Baubetrieb	5.00	No	50.00	10.00	60.00	300.0
■ 5 D1A. System-G.		01.18.	ULG1	System-Gerüste			23,50	1000		1.939.7
		01.18.01	GT	System-Gerüst (System-G.) als						THE PERSON
№ 23 Aufzahlung (Az) auf		01.18.01A.	FT	System-G.	85.00	m2	6.80	2.50	9.30	790,5
<ul> <li>\$ 23A. Az System-G.f.Fußgänger-Pass.</li> <li>\$ 23B. Az System-G.f.Fußgänger-Pass Gebrauchsüberl</li> </ul>		01.18.01B.	FT	System-G.Gebrauchsübert.	425.00	VE	0.48	0.25	0.73	310.2
3 23B. Az System-G.T.Fubganger-Pass.Gebrauchsuben  3 02 Abbruch		01.18.23	GT	Aufzahlung (Az) auf	1.7.			(3,20		
☐ S 11 Abbruch Fundamente und Wände		01.18.23A.	FT	Az System-G.f. Fußgänger-Pass.	10,00	m	45,00	35.00	80,00	800,0
\$1 01 Fundamente abbrechen (abbr.).		01.18.23B.	FT	Az System-G.f. Fußgänger-Pass Gebrauchsüberl	50.00	200	0.48	0.30	0.78	39,0
§ 01A. Ziegelfundament abbr.		02.	LG	Abbruch	00,00	1.2	0,10		5,76	8.337,0
	H	02.11.	and the same	Abbruch Fundamente und Wände					\	4.272,5
—  § 01D. Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45		02.11.01	GT	Fundamente abbrechen (abbr.).						4.2,2,3
§ 01F. Stb.Fundament abbr.b.C35/45		02.11.01A	FT	Ziegelfundament abbr.	5 00	m3	110,00	70,00	180,00	900.0
03 Wände und Pfeiler aus Beton		02.11.01B.	FT	Steinfundament abbr.	8 50	1010000	105.00	65.00	1 10.00	1,445.0
		02.11.01D.	FT	Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45	1 5 27 10 27 10 27	m3	135.00	75.00	210,00	945.0
14 Fulsboden und Unterboden abbrechen  \$\infty 05 Beschüttungen, ohne Unterschied		02.11.01F.	FT	Stb Fundament abbr b C35/45	1000	m3	180.00	95.00	275.00	412.5
S 05A. Beschüttung mineralisch abraumen		02.11.03	GT	Wände und Pfeiler aus Beton	,50	me	100,00	33,00	275,00	412,0
\$ 0.7 Plattenoflaster und		02.11.03B	FT	Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm	2.00	m3	180.00	105.00	285.00	570.0
		02.11.		Fußböden und Unterböden abbrechen	2,00	IIIJ	100,00	103,00	200,00	4.064,55
№ 09 Estriche abbrechen (abbr.).	IE	02.14.05	GT	Beschüttungen, ohne Unterschied						4.004,5
■ 09A. Estrich Gussasphalt b.3cm abbr,		02.14.05A	FT	Beschüttung mineralisch abraumen	20.00	m3	15.20	8.60	23.80	476.00
■ § 09C. Estrich Anhydrit b.6cm abbr.		02.14.07	GT	Plattenpflaster und	20,00	mo	15,20	0,00	23,00	970,00
		02.14.07A	FT	Plattenpflaster b.5cm abbr.	35.00	m2	14.63	5.80	20.43	715.0
		02.14.09	GT	Estriche abbrechen (abbr.).	55,00	1112	14,03	5,00	20,43	15,0,
		02.14.09 02.14.09A	FT	Estrich Gussasphalt b. 3cm abbr.	35.00	m?	8.30	5.80	14.10	493,5
		02.14.09A.	FT	Estrich Anhydrit b.6cm abbr.	85.00		18.50	9.50	28.00	2,380,0

Durch Klicken der rechten Maustaste in die Uberschriftenzeile, wie seitlich als vergrößerter Ausschnitt der Ausschreibungstabelle dargestellt, kann in dem sich öffnendem Menü **Drucken** und weiters eine vordefinierte Druckvorlage (als Beispiel **A4- Hochformat**) ausgewählt werden. Folglich wird die, in Ihrer Ausschreibung sichtbare Tabelle, in eine PDF®-Datei gedruckt, die Sie beliebig speichern können.

Die Sichtbarkeit Ihrer Tabelle definieren Sie über den links der Tabelle angeordneten Strukturbaum (Darstellung der Hierarchien - Leistungsgruppen, Unterleistungsgruppen, Grund- und Folgetexte, ...). Haben Sie im Strukturbaum beispielsweise den Namen des LV markiert (hier: 01 Baumeisterarbeiten) wird Ihnen das komplette LV in der Tabelle angezeigt. Markieren Sie im Strukturbaum nur eine Unterleistungsgruppe - Bsp.: 01.18. System Gerüste dann werden Ihnen alle unter dieser Unterleistungsgruppe befindlichen Elemente in Ihrer Tabelle dargestellt. Das Angezeigte kann mit dem oben beschriebenen Befehl in ein PDF® ausgegeben werden.

Die Standardvorlage A4 Hochformat wird ohne farbliche Formatierungen; d.h. ohne den, wie oben ersichtlich, eingestellten grünen Hintergrund gesperrter Felder ausgegeben.

Anpassen...
Konfiguration

Druckoptionen...
Drucken

Diagramme

Sonstiges 8

300,00

Diagramm...
250,00

Diagramme

10,00

Speichern als...

85,00 m2 425.00 VE

10.00 m

A2 Querformat für Preis

43 Hochformat

A3 Querformat A3 Querformat für Preisspie

A4 Hochformat
A4 Ouerformat

A4 Querformat für Prei

A4 Hochformat - Farbe

80,00

Folglich kann eine eigene Druckvorlage, durch Auswahl der Druckoptionen definiert werden.



# Tipps & Tricks ARRIBA® planen

### PDF direkt aus Tabelle drucken



SOFTWARE AG

Im sich öffnenden Fenster kann eine neue Druckvorlage mit gewünschten Einstellungen definiert werden. Als Beispiel soll die Tabelle in ARRIBA® als A4-Seite mit farblicher Darstellung, wie in ARRIBA® sichtbar, als PDF®-Datei

ausgegeben werden können.


Dafür wird die bestehende Druckvorlage A4 hoch als Vorlage für die neue Druckvorlage geladen. Über den Button Laden kann im folgenden Fenster die Druckvorgabe a4hoch.tpconf eingespielt werden.

Anschließend werden die Voreinstellungen der bestehenden Liste geladen, welche durch Setzen eines Häkchens bei "Formatierungen übernehmen" und durch Benennen der neuen Druckvorlage mit A4 Hochformat - Farbe vollendet werden. Über "Speichern als" kann die neue Druckvorlage im Systemverzeichnis benannt werden und steht somit in allen Tabellen zur Verfügung.

Prockoprioneer für Tabellen

Papier formatificiter kinder


Orenterung
Orenter



Über **Schließen** wird das Fenster der Druckoptionen nach dem Speichern wieder beendet. Per Rechtsklick der Maus in die Überschriftenzeile der Ausschreibungstabelle kann nun über **Drucken** die neue Druckvorlage **A4 Hochformat** - **Farbe** ausgewählt und die Tabelle in eine PDF®-Datei ausgegeben werden.

Die PDF®-Datei wird automatisch generiert.

Die eben abgespeicherte Druckvorlage steht nun innerhalb Ihrer kompletten ARRIBA® Installation bei Tabellen zur Verfügung.



-> ARRIBA® - Preisspiegel (Rechtsklick der Maus in der Überschriftszeile der Preisspiegel-Tabelle)

